

Die totale Bauerneuerung

TBE

Totale Brutentnahme/Bauerneuerung (TBE)

- Ca. 2,5 – 3 kg Bienen (ohne Königin) beim Abräumen in Kunstschwarmkiste.
- Brutwaben in Brutscheune
- Honigwaben für Einwinterung
- Pollenwaben → Perga
- Leere Waben → Einschmelzen

Totale Brutentnahme/Bauerneuerung (TBE)

- Königin in Abfangklipp
- Ca. 2,5 – 3 kg Bienen in Kunstschwarmkiste.
- Restliche Biene in weitere Kunstschwarmkiste.
 - Königin zuhängen und füttern
 - 3 Tage in Kellerhaft



Kunstschwarmerstellung am Bienenstand

- Bienen (vom entnommen Volk) mit Api Bioxal oder zugelassenen Behandlungsmittel besprühen.
- Bienen gut durchmischen.
- In leere gereinigte Zarge die Bienen schütten.
- Mit Mittelwänden auffüllen (nach Beutenmaß).
- Königin von oben zulaufen lassen.
- Auffütterung in kleinen Mengen dünnflüssig!

Alle Brutwaben in Brutscheune

Ameisensäure (z.B. Universalverdunster)

Zargen mit Bruträhmchen

Absperrgitter

Zarge mit mittelmäßigem Volk:

- 1 offene Brutwabe
- 1 leere Wabe
- Rest Futter oder Pollenwaben



Verarbeitung von Brutscheune

- Nach 12 Tagen Bienen in Kunstschwarmkisten mit Api-Bioxal oder zugelassenen Behandlungsmittel besprühen.
- Nach 21 Tagen mit restlichen Bienen einen Kunstschwarm 4 kg bilden
- Waben einschmelzen!
- Bienen gut durchmischen,
- 3 Tage Kellerhaft wie Kunstschwarm.




Kunstschwarm Verarbeitung

- Kunstschwarm 3 Tage in Dunkelhaft
- Königin unter Zuckerteigverschluss zusetzen (Versandkäfig geschlossen)
- Kunstschwarm mit Zuckerwasser füttern.



Kunstschwarm Verarbeitung

- Nach 3 Tagen in Beute mit 2 MW einschlagen.
- Mit Mittelwände auffüllen
- KG in Versandkäfig zusetzen
- Düninflüssig füttern.
- Nach ca. 10 Tage Weiselrichtigkeit kontrollieren
- Versandkäfig durch MW ersetzen.



Danke für die Aufmerksamkeit...

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

WL IM Helmut Undesser

Tannenweg 1

4210 Gallneukirchen

h.undesser@gmail.com

0664/1987221